Настройка Internet Explorer

Если у Вас на данном браузере установлен интернет-банкинг других Банков, то необходимо в режиме совместимости добавить все адреса.



Параме	тры режима представления совместимости	x		
	Можно добавлять и удалять веб-узлы, отображаемые в режиме представления совместимости.			
Добал	пь этот веб-изел:			
rsk.k	д Добавит	ь		
Веб-у	Злы, Доодологическ просмотру в режиме			
COBME	стимости:	_		
SUDC	nto Удалите			
🗸 🗸	📝 Добавить обновленные списки веб-узлов с веб-узла Майкрософт			
🔽 От	Отобразить узлы интрасети в режиме представления совместимости —			
тО 📃	Отобразить все веб-узлы в режиме представления совместимости			
	Закрыти	_		

Для правильной работы системы, необходимо разрешить работу элементам ActiveX. Для этого откройте свойства обозревателя:



Во вкладке «Безопасность» для зоны «Интернет» выберите уровень безопасности «Другой»:



В открывшемся окне найти параметр «Элементы ActiveX и модули подключения» и Включить следующие параметры:

Автоматические запросы элементов управления ActiveX. Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченных как безопасные. Загрузка неподписанных элементов ActiveX. Загрузка подписанных элементов ActiveX. Запуск элементов ActiveX и модулей подключения. Использование элементов ActiveX, не помеченных как безопасные. Поведение двоичных кодов и сценариев.

Параметры безопасности - зона Интернета				
Параметры				
💽 Элементы ActiveX и модули подключения				
Aвтоматические запросы элементов управления ActiveX				
Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как				
• Включить				
Отключить				
🔵 Предлагать				
👔 Загрузка неподписанных элементов ActiveX				
О Включить (небезопасно)				
Отключить (рекомендуется)				
Вагрузка подписанных элементов ActiveX				
О Включить (небезопасно)				
Отключить				
[™] Изменения вступают в силу после перезапуска Internet Explorer				
Сброс особых параметров				
На уровень: Выше среднего (по умолчанию) 🔻 Сбросить				
ОК Отмена				

Так же необходимо добавить в надежные узлы адрес:





Надежные узлы В эту зону можно добавлять веб-узлы и удал Заданные для зоны параметры безопасности использоваться для всех ее узлов.	ять их из нее. будут			
Добавить в зону следующий узел: http://gbank.rsk.kg/ Веб-узлы:	До <u>б</u> авить			
https://gbank.rsk.kg https://my.rsk.kg	<u>У</u> далить			
☑ Для в <u>с</u> ех узлов этой зоны требуется проверка серверов (https:)				
	<u>З</u> акрыть			

После этого закройте и сохраните настройки. Перейдите во вкладку **Проверка наличия и установка** компонентов криптографической поддержки и убедитесь, что поддержка Microsoft Strong Cryptographic Provide доступна (для владельцев токена дополнительно должен быть доступным eToken Base Cryptographic Provider)